





Version: 0.0.3 / jeudi 13 décembre 2012 - 14:06

© RF-232, Montréal 2012, 6447, avenue Jalobert, Montréal. Québec H1M 1L1

Tous droits réservés RF-232

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce document est uniquement destiné à informer. Les informations, ainsi que les contenus et fonctionnalités de ce document sont fournis sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment. *RF-232* n'offre aucune garantie quant à l'actualité, la conformité, l'exhaustivité, la qualité et la durabilité des informations, contenus et fonctionnalités de ce document.L'accès et l'utilisation de ce document se font sous la seule responsabilité du lecteur ou de l'utilisateur.

RF-232 ne peut être tenu pour responsable de dommages de quelque nature que ce soit, y compris des dommages directs ou indirects, ainsi que des dommages consécutifs résultant de l'accès ou de l'utilisation de ce document ou de son contenu.

Chaque internaute doit prendre toutes les mesures appropriées (mettre à jour régulièrement son logiciel antivirus, ne pas ouvrir des documents suspects de source douteuse ou non connues) de façon à protéger le contenu de son ordinateur de la contamination d'éventuels virus circulant sur la toile.

Avertissement

Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la précision technique de tous nos propos dans ce domaine.

Sommaire

 -	Int	troduction	5
	1.	Description générale	
		1 1 Note an lecteur	5
		1.2. Conventions	5
	_		-
II-	Pr	ré requis	6
	1.	smeserver-remoteaccess	6
		1.1. Dépôt de SME-7	6
	2.	Installation de smeserver-remoteaccess	7
		2.1. Dépôt de SME-7	9
	3.	Vérification	9
III_	Co	onfiguration	10
	1	Groupe de sécurité	10
	1. ว	Création de l'ibey	10
	2. 3	Configuration de l'accès au service FTP	11
	З. Д	Paramètres d'accès à distance	12
	4.	1 drametres à deces à distance	12
		4.1. Usager privilegie	12
		T.2. Usuger summaru	15
IV-	Vé	érification	14
	1.	Accès au service FTP	14
	2.	Vérification locale	14
		2.1. Console de commandes sur la station de travail	14
		2.2. SSH	15
		2.3. FTP avec Firefox	16
		2.4. Avec WinSCP	16
	3.	Vérification distante (Internet)	17
	4.	Conclusion	18
		Crédits	19

I-Introduction

1. Description générale

Ce document décrit la création d'une **ibay** dédiée au service **FTP** d'un serveur **SME-8.0**. Il décrit aussi la configuration de ce service pour permettre l'accès en lecture/écriture, à cette seule **ibay**, à un usager n'ayant pas nécessairement les privilèges d'un administrateur. De plus, l'usager sera logué en mode **chroot** dans cette **ibay**.

Le but est d'utiliser ce service **FTP** pour les sauvegardes/restaurations des sites **WordPress** hébergés sur le serveur **SME-8.0**. Cette **ibay** pourrait aussi être utilisée pour l'entreposage de fichiers de **Clonezilla**.

1.1. Note au lecteur

* Les captures d'écrans ne sont que des références.

** Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

1.2. Conventions

Toutes les commandes à entrer sur le serveur sont en gras. Les affichages à surveiller sont en rouge ou en bleu.

```
# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#
```

Les liens de référence internet sont en <u>bleu</u> et ceux intra-document en <u>bleu</u>.



Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embarras.



Une recommandation ou astuce.

Une note.



Une étape, note ou procédure à surveiller.



Un site de téléchargement FTP.

II- Pré requis

1. smeserver-remoteaccess

La version 8.0 est relativement récente, 2012/05/27. Certaines des Contribs de la version 7.x n'ont pas encore été portées vers la version 8.0. Il en est ainsi de la Contrib smeserver-remoteaccess pour la configuration avancée de l'accès au service FTP.

Pour remédier à cette situation nous allons installer la Contrib de la version 7.x sur notre serveur SME-8.0.

1.1. Dépôt de SME-7

Référence: <u>http://wiki.contribs.org/SME8.0_Contribs_QA#Setup</u> Version 8.0 Contrib testing, paragraphe Setup.

Cette Contrib est située dans le dépôt des Contribs pour la version SME-7 i.e. sme7contribs.

Pour pouvoir installer cette **Contrib** et tenir compte des dépendances requises, il nous faut ajouter le dépôt **sme7contribs** à ceux déjà pointées par **SME-8.0**.

Vérification si notre serveur possède déjà le pointeur vers ce dépôt.

```
[root@sme80docrf232 ~]# db yum_repositories show sme7contribs
[root@sme80docrf232 ~]#
```

La commande ne retourne rien démontrant que notre serveur ne possède pas ce pointeur.

On ajoute ce dépôt à nos pointeurs. Ici "\" signifie que la commande se poursuit sur la prochaine ligne. On peut faire un copier/coller et tout entrer, incluant les "\".

```
db yum_repositories set sme7contribs repository \
GPGCheck yes \
MirrorList http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/smeserver/mirrorlist/smecontribs-7 \
Name 'SME 7 - contribs' \
Visible no \
status disabled
```

Ce qui donnera:

```
[root@sme80docrf232 ~]# db yum_repositories set sme7contribs repository \
> GPGCheck yes \
> MirrorList http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/smeserver/mirrorlist/smecontribs-7 \
> Name 'SME 7 - contribs' \
> Visible no \
> status disabled
[root@sme80docrf232 ~]#
```

On vérifie si le pointeur à bien été capté.

```
[root@sme80docrf232 ~]# db yum_repositories show sme7contribs
sme7contribs=repository
GPGCheck=yes
MirrorList=http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/smeserver/mirrorlist/smecontribs-7
Name=SME 7 - contribs
Visible=no
status=disabled
[root@sme80docrf232 ~]#
```

Nous signalons au serveur que nous avons modifié yum.

[root@sme80docrf232 ~]# signal-event yum-modify
[root@sme80docrf232 ~]#

On nettoie.

```
[root@sme80docrf232 ~]# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror, protect-packages, smeserver
Cleaning up Everything
Cleaning up list of fastest mirrors
[root@sme80docrf232 ~]#
```

2. Installation de smeserver-remoteaccess

Tout est en place, on procède à l'installation de la Contrib.

On répond "y" à la question.

[root@sme80docrf232 ~]# yumenablerepo=sme7contribs \		
enablerepo=smecontribs install smeserver-remo	teuseraccess	
Loaded plugins: fastestmirror, protect-packages, smeserver Determining fastest mirrors * base: centos.mirror.rafal.ca * sme7contribs: mirror.canada.pialasse.com * smeaddons: mirror.canada.pialasse.com * smecontribs: mirror.canada.pialasse.com * smeextras: mirror.canada.pialasse.com * smeos: mirror.canada.pialasse.com		
* smeupdates: mirror.canada.plalasse.com		
<pre>base base/primary base 2725/2725 sme7contribs sme7contribs/primary_db smeaddons</pre>	1.1 kB 967 kB 2.3 kB 245 kB 2.3 kB	00:00 00:04 00:00 00:00 00:00
smeaddons/primary_db	31 kB	00:00
<pre>smecontrlbs smeextras smeextras/primary_db smeos smeos/primary_db smeupdates smeupdates/primary_db updates</pre>	2.3 kB 2.3 kB 83 kB 2.3 kB 626 kB 2.3 kB 96 kB 1.9 kB	00:00 00:00 00:00 00:01 00:00 00:00 00:00
updates/primary_db	889 kB	00:02
Excluding Packages from CentOS - os Finished Excluding Packages from CentOS - updates Finished		

```
Setting up Install Process
   Resolving Dependencies
    --> Running transaction check
   ---> Package smeserver-remoteuseraccess.noarch 0:1.2-33.el4.sme set to be updated
   --> Finished Dependency Resolution
   Dependencies Resolved
    _____
                            Arch Version Repository Size
    Package
    _____
   Installing:
    smeserver-remoteuseraccess
                             noarch
                                       1.2-33.el4.sme
                                                          sme7contribs
                                                                        43 k
   Transaction Summary
    Install 1 Package(s)
Upgrade 0 Package(s)
   Total download size: 43 k
Is this ok [y/N]: y
   Downloading Packages:
                                                            | 43 kB 00:00
   smeserver-remoteuseraccess-1.2-33.el4.sme.noarch.rpm
   Running rpm_check_debug
   Running Transaction Test
   Finished Transaction Test
   Transaction Test Succeeded
   Running Transaction
                                                                       1/1
    Installing : smeserver-remoteuseraccess
   Migrating existing database spamassassin
   Migrating existing database backups
   Migrating existing database yum available
   Migrating existing database configuration
   Migrating existing database accounts
   Migrating existing database networks
   Migrating existing database yum repositories
   Migrating existing database domains
   Migrating existing database mailpatterns
   Migrating existing database yum installed
   Migrating existing database hosts
   Migrating existing database yum updates
   Installed:
     smeserver-remoteuseraccess.noarch 0:1.2-33.el4.sme
   Complete!
    _____
   WARNING: You now need to run BOTH of the following commands
    to ensure consistent system state:
   signal-event post-upgrade; signal-event reboot
   You should run these commands unless you are certain that
   yum made no changes to your system.
    _____
```

[root@sme80docrf232 ~]#

La note est explicative. On signale l'événement et on réamorce.

```
[root@sme80docrf232 ~]# signal-event post-upgrade; signal-event reboot
Broadcast message from root (pts/0) (Fri Nov 23 18:52:37 2012):
The system is going down for reboot NOW!
[root@sme80docrf232 ~]#
```

2.1. Dépôt de SME-7

Il n'est pas nécessaire d'enlever le dépôt **sme7contribs**. En effet, comme pour les autres distributions **Linux**, **SME** contient des pointeurs de dépôts dont certains ne sont pas activés pour éviter des installations ou mises à jour de programmes non voulues.

Voyons ce qu'il en est du pointeur sme7contrib.

```
[root@sme80docrf232 ~]# /sbin/e-smith/audittools/repositories
addons: disabled
base: enabled
centosplus: disabled
contrib: disabled
extras: disabled
sme7contribs: disabled
smeaddons: enabled
...
smeupdates-testing: disabled
updates: enabled
[root@sme80docrf232 ~]#
```

Le pointeur sme7contrib n'est pas activé donc, pas de problèmes.

3. Vérification

On se logue dans Server-Manager.

L'installation de cette Contrib à créé une nouvelle entrée, Accès à distance Utilisateur sous Sécurité.

Server-Manager | Sécurité | Accès à distance Utilisateur.

SME Server [™]								
admin@sme80docrf232.doc-	rf-232.com							
Collaboration Utilisateurs Groupes Quotas	Modifier les paramètres d'accès à distance des utilisateurs							
Pseudonymes	Compte	Nom d'utilisateur	Accès au Shell	Sudo Cle	és SSH (Chemin Chroot	VPN + Accès RSSH	l Modifier
I-bays	michelandre	Michel-André					Oui	<u>Modifier</u>
Administration	toto	Général Toto						Modifier
Sauvegarde et restauration								
Visualisation des fichiers SME Server 8.0 journaux SME Server 8.0 Journaux de messagerie Copyright 1999-2006 Mitel Corporation Arrêt et redémarrage Copyright 2006 SME Server, Inc.								
Sécurité								
Accès à distance Utilisateur								
Accès à distance								

III- Configuration

Référence: <u>http://wiki.contribs.org/FTP_Access_to_Ibays</u>

1. Groupe de sécurité

Nous allons créer le groupe grp-ibay-ftp réservé exclusivement à une ibay et aux utilisateurs du service FTP.

Server-Manager | Collaboration | Groupes | Ajouter un groupe.

Nom du groupe: grp-ibay-ftp

Description: Pour le service FTP

Membres du groupe: inclure Michel-André et Général Toto comme membres de ce groupe

Ajouter.

	≥r [™]
admin@sme80docrf232.doc	-rf-232.com ? Logout
Collaboration Utilisateurs	Gestion des groupes d'utilisateurs
Groupes Quotas	Créer un groupe d'utilisateurs
Pseudonymes I-bays	Le nom de groupe doit contenir uniquement des lettres minuscules, des chiffres, des traits d'union, des points, des traits de soulignement et commencer par une minuscule. Par exemple, "ventes", "beta5" ou "partenaires_ventes" sont tous des noms de groupe valides, mais pas "3e-événement", "Groupe Marketing" ni "avaduétreuné"
Administration	perduarouve .
Sauvegarde et restauration	Nom du groupe grp-ibay-ftp
Web statistics Visualisation des fichiers	Tapez une brève description du groupe dans le champ ci-dessous. Ce champ correspond également au nom du groupe visible par les clients Windows.
journaux Journaux de messagerie	Brève description / Alias de groupe Windows Pour le service FTP
Arrêt et redémarrage	Administrator (admin)
Sécurité Accès à distance Utilisateur Accès à distance	Membres du groupe 🗹 Michel-André (michelandre) 🕼 Général Toto (toto)
Gestion des réseaux locaux	
Renvoi de port Services Proxy	Ajouter
Configuration Mise à jour logicielle Date et heure Groupe de travail	SME Server 8.0 Copyright 1999-2006 Mitel Corporation Tous droits réservés. Copyright 2006 SME Server, Inc.

On s'assure du succès de l'opération.

Gestion des groupes d'utilisateurs								
~	Rapport d'état de l'opération Le groupe d'utilisateurs a été créé avec succès.							
Ajouter un groupe Liste actuelle des groupes d'utilisateurs :								
Groupe Description Action								
Group)e	Description	Ac	tion:				
Group grp-ibay	oe /-ftp	Description Pour le service FTP	Ac Modifier	tion Supprimer				

2. Création de l'ibay

On crée une ibay et on y accorde l'accès en lecture/écriture au groupe grp-ibay-ftp.

Server-Manager | Collaboration | I-bays | Ajouter une i-bay.

Nom de l'i-bay: *ibay-ftp*

Description: Pour usagers FTP

Groupe: Pour le service FTP (grp-ibay-ftp)

Accès authentifié...: Écriture=Groupe. Lecture=Groupe

Accès public...: Tout Internet (mot de passe requis)

Il serait préférable de limiter l'accès au réseau local seulement mais, pour les besoins de cette démonstration, nous allons accorder l'accès à tout l'Internet.

(CGI, PHP, SSI): Désactivé

Ajouter.

Gestion des i-bays				
Créer ou modifier une i-bay				
Le nom de l'i-bay doit contenir uniquement des lettres minuscule. Par exemple, "johnson", "intra" et "cust3.p contenir que 12 caractères.	; minuscules, des chiffres, rj12" sont tous des noms	des traits d'un valides, mais p	iion, des points, des traits de soul bas "3amis", "Pierre Leblanc" ni "I	ignement et commencer par une Bus!Partner". Le nom ne peut
Nom de l'i-bay	ibay-ftp			
Description	Pour usagers FTP			
Groupe	Pour le service FTP (gr	o-ibay-ftp) 🔽		
Accès authentifié par le partage de fichiers ou le protocole FTP	Écriture=Groupe, Lectur	e=Groupe 💌		
Accès public par le Web ou le protocole FTP anonyme	Tout Internet (mot de pa	sse requis)	~	
Exécution de contenu dynamique (CGI, PHP, SSI)	Désactivé 💌			
				Ajouter
SME Server 8.0 Copyright 1999-2006 Mitel Corporation Tous droits réservés. Copyright 2006 SME Server, Inc.				

On s'assure du succès de l'opération.

Gestion des i-bays								
~	Rapport d'état de l'opération i-bay créée avec succès.							
Ajouter une i-bay Vous pouvez supprimer n'importe quelle i-bay ou réinitialiser son mot de passe en rouge, cela signifie que son mot de passe n'a pas été défini et qu'il faudrait								
enrouge	e, cela signifie que	son mot	de passe n'a pas été défini	et qu'il faudrait				
Nom	e, cela signifie que Description	son mot	de passe n'a pas été défini Action	et qu'il faudrait				
Nom Primary	e, cela signifie que Description Primary i-bay	son mot	de passe n'a pas été défini Action	et qu'il faudrait				
Nom Primary ibay-ftp	e, cela signifie que Description Primary i-bay Pour usagers FTP	son mot Modifier	Action Réinitialiser le mot de par	et qu'il faudrait				

3. Configuration de l'accès au service FTP

On accorde l'accès au service FTP depuis tout l'Internet et on requiert un mot de passe.

Server-Manager | Sécurité | Accès à distance.

Accès FTP: Autoriser l'accès complet (LAN et Internet)

Il serait préférable de limiter l'accès au réseau local seulement mais, pour les besoins de cette démonstration, nous allons accorder l'accès à tout l'Internet.

Accès FTP par mot de passe: Permettre l'authentification depuis n'importe où.

Paramètres FTP
Vous pouvez aussi contrôler l'accès par FTP à votre serveur. Nous vous recommandons de laisser ce paramètre validé sur "aucun accès", à moins que vous n'ayez une raison bien précise de faire autrement.
Remarque : ces paramètres limitent l'accès global au serveur FTP et priment sur tout autre, y compris ceux définis pour chaque i-bay.
Accès FTP Autoriser l'accès complet (LAN et Internet)
Vous pouvez contrôler l'accès authentifié par FTP aux i-bays et aux comptes utilisateur. Nous vous recommandons de n'autoriser l'autentification que depuis les réseaux locaux, à moins que vous n'ayez une raison bien précise de faire autrement.
Remarque : il est également possible d'utiliser un client SFTP (terminal sécurisé) pour accéder au serveur, à condition que l'accès à distance par SSH ait été activé. Ce mode d'accès protège les mots de passe et les données de la session FTP, tandis que le FTP standard n'offre aucune protection à cet égard.
Accès FTP par mot de passe Permettre l'authentification depuis n'importe où
Exercite
Enregister

4. Paramètres d'accès à distance

4.1. Usager privilégié

Nous allons modifier les paramètres d'accès pour l'usager michelandre qui est un utilisateur privilégié.

Server-Manager | **Sécurité** | **Accès à distance Utilisateur** | *michelandre* **Modifier** | *on modifie les paramètre de michelandre* | /bin/bash | **Oui** | **Oui** | **ibay-ftp/html** | **Enregistrer.**

admin@sme80docrf232.doc-rf-232.com								
Collaboration Utilisateurs Groupes	Modifie	er les paramè	tres d'accè	s à dista	nce des ut	ilisateurs		
Quotas	Liste des	s utilisateurs						
Pseudonymes	Compte	Nom d'utilisateur	Accès au Shell	Sudo Clés SSH	Chemin Chroot	VPN + Accès R	SSH Modifier	
I-bays	michelandr	re Michel-André	1			Oui	Modifier	
Administration	toto	Général Toto					Modifier	
Sauvegarde et restauration								
Web statistics								
Visualisation des fichiers	SME Server 8 Copyright 19	8.0 999-2006 Mitel Corporati	on					
Journaux de messagerie	Tous droits r	réservés.						
Arrêt et redémarrage	Copyright 20	JUB SME Server, Inc.						
Sécurité Accès à distance Utilisateur	0							

Autoriser l'accès au **shell** à un utilisateur présente un risque au niveau de la sécurité. N'utilisez cette option que si vous êtes conscient de ce que vous faites. Une option plus sûre consiste à n'autoriser que l'accès **rssh** (**sftp, ssh & rsync**).



L'accès **Sudo** permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes avec les permissions du compte **root** sans

en connaître le mot de passe. C'est une meilleure solution que de fournir le mot de passe root à des tiers. Configurer **Sudo** sur "oui" configure également l'accès au shell avec "**bash**". L'accès au SHELL, VPN & FTP pour les utilisateurs dépend des paramètres définis dans le Panneau d'Accès à distance.

Sélectionnez le chemin du dossier de Chroot pour le FTP dans le menu déroulant ou entrez le chemin dans le champ texte (la sélection écrase le champ texte).

Entrez les clés publiques SSH pour autoriser l'accès ssh sans mot de passe, chaque clé devant être collée sur une seule ligne (l'affichage sera tronqué sur 3 lignes ou plus). Pour supprimer toutes les clés, tapez "deletekeys".

On s'assure du succès de l'opération.

ľ	<u>Modifier les paramètres d'ac</u> cès à distance des utilisateurs									
	V Raj	Rapport d'état de l'opération Opération réussie								
I	Liste des utilisateurs									
	Compte	Nom d'utilisateur	Accès au Shell	Sudo	Clés SSH	Chemin Chroot	/PN + Accès	RSSH	Modifier	
	michelandre	Michel-André Robillard	/bin/bash	Oui		ibay-ftp/html	Dui		Modifier	
	toto	Général Toto							Modifier	

4.2. Usager standard

Nous allons modifier les paramètres d'accès pour l'usager toto qui est un utilisateur standard.

Server-Manager | Sécurité | Accès à distance Utilisateur | toto Modifier | on modifie les paramètre de toto | ibay/ftp/html | Enregistrer.

oour l'usager	Compte	toto
pour rubuBer	Nom d'utilisateur	Général Toto
	Accès au Shell	~
ance Utilisa-	Accès Sudo	Non 💌
nètre de toto	VPN + Accès RSSH	Non 💌
	Sélectionnez le chemin Chroot	ibay-ftp/html 🛛 🔽
Enrogistron	Chemin Chroot	/home/e-smith/files/users/toto/home
Linegistier		

On s'assure du succès de l'opération.

<u>Modifier les paramètres d'ac</u> cès à distance des utilisateurs									
	apport d'état de l'é rération réussie	opération							
Liste des	Liste des utilisateurs								
Compte	Nom d'utilisateur	Accès au Shell	Sudo	Clés SSH	Chemin Chroot	VPN + Accès RSSH	l Modifier		
michelandı	e Michel-André Robillard	/bin/bash	Oui		ibay-ftp/html	Oui	<u>Modifier</u>		
toto	Général Toto				ibay-ftp/html		Modifier		

IV-Vérification

1. Accès au service FTP

÷.

On s'assure que l'accès au service **FTP** est autorisé. Les accès pourraient avoir changés après les manipulations des paramètres d'**Accès à distance Utilisateur**.

Server-Manager | Sécurité | Accès à distance.

Accès FTP: Autoriser l'accès complet (LAN et Internet)

Accès FTP par mot de passe: Permettre l'authentification depuis n'importe où.

Il serait préférable de limiter l'accès au réseau local seulement mais, pour les besoins de cette démonstration, nous allons accorder l'accès à tout l'Internet.

Paramètres FTP

/ous pouvez aussi contrôler l'accès par FTP à votre serveur. Nous vous recommandons de laisser ce paramètre validé sur "aucun accès", à moins que vou: v'ayez une raison bien précise de faire autrement.			
Remarque : ces paramètres limitent l'a <u>ccès global au serveur FTP et priment sur tout autre, y compris ceux d</u> éfinis pour chaque i-bay.			
Accès FTP Autoriser l'accès complet (LAN et Internet)			
Vous pouvez contrôler l'accès authentifié par FTP aux i-bays et aux comptes utilisateur. Nous vous recommandons de n'autoriser l'autentification que depuis les réseaux locaux, à moins que vous n'ayez une raison bien précise de faire autrement.			
Remarque : il est également possible d'utiliser un client SFTP (terminal sécurisé) pour accéder au serveur, à condition que l'accès à distance par SSH ait été activé. Ce mode d'accès protège les mots de passe et les données de la session FTP, tandis que le FTP standard n'offre aucune protection à cet égard.			
Accès FTP par mot de passe Permettre l'authentification depuis n'importe où 💌			

2. Vérification locale

2.1. Console de commandes sur la station de travail

On ouvre une console de commande sur la station de travail.

On s'assure de la présence d'un fichier quelconque, ici on utilisera le fichier test-ftp.jpg.

```
C:\Temp>dir test-ftp.jpg
Le volume dans le lecteur C s'appelle 500-A
Le numéro de série du volume est 1895-2809
Répertoire de C:\Temp
2012-11-24 11:08 32 382 test-ftp.jpg
1 fichier(s) 32 382 octets
0 Rép(s) 75 048 280 064 octets libres
C:\Temp>
```

On se logue sur le FTP.

```
C:\Temp>ftp 192.168.1.3
Connecté à 192.168.1.3.
220 192.168.1.3 FTP server ready
Utilisateur (192.168.1.3:(none)) : michelandre
```

```
331 Password required for michelandre
Mot de passe :
230 User michelandre logged in
ftp>
```

On affiche le chemin courant.

ftp> pwd
257 "/" is the current directory
ftp>

Nous sommes en mode chroot.

Nous téléchargeons le fichier test-ftp.jpg vers le répertoire racine du FTP.

```
ftp> put test-ftp.jpg
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for test-ftp.jpg
226 Transfer complete
ftp : 32382 octets envoyés en 0,00 secondes à 32382000,00 Ko/sec.
ftp>
```

On vérifie.

```
ftp> dir
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-rw---- 1 root 5002 267 Nov 24 13:33 index.html
-rw-rw---- 1 michelandre 5002 32382 Nov 24 16:29 test-ftp.jpg
226 Transfer complete
ftp : 139 octets reçus en 0,00 secondes à 139000,00 Ko/sec.
ftp>
```

On quitte

ftp> quit
221 Goodbye.
C:\Temp>

2.2. SSH

On vérifie en se connectant avec PuTTY.

```
[root@sme80docrf232 ~]# cd /home/e-smith/files/ibays/ibay-ftp/html
[root@sme80docrf232 html]#
```

```
[root@sme80docrf232 html]# ls -als
total 44
4 drwxrws--- 2 root grp-ibay-ftp 4096 nov. 24 11:29 .
4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 nov. 1 12:00 ..
4 -rw-rw---- 1 root grp-ibay-ftp 267 nov. 24 08:33 index.html
32 -rw-rw---- 1 michelandre grp-ibay-ftp 32382 nov. 24 11:29 test-ftp.jpg
[root@sme80docrf232 html]#
```

2.3. FTP avec Firefox

On essaie avec FireFox.

ftp://michelandre@192.168.1.3/

Eichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qutils ?	Mot de passe requis	X
 ★ → X → □ ♠ ➡ ○ ftp://michelandre@192.168.1.3 On entre le mot de passe. 	Saisissez le mot de passe pour michelandre sur ftp://192.168.1.3	3
On est dans l' ibay du FTP .	OK Annuler	

	-		
Vers un rép. de plus haut niveau			
Nom	Taille	Dernière me	odification
index html	1 KB	2012-11-24	13:33:00
• Index.nem			

On fait un **clac** (*clic à droite*) sur le nom du fichier, **Enregistrer la cible du lien sous...** et on peut sauvegarder le fichier sur la station locale.



2.4. Avec WinSCP

WinSCP: http://winscp.net/eng/docs/lang:fr

Si on est à l'extérieur, sur l'Internet, on peut toujours utiliser **WinSCP** pour un transfert hautement sécuritaire.

Ici, avec Server-Manager, on a configuré SSH pour utiliser le port 12345.

Avec Server-Manager, on a aussi autorisé l'Accès par client VPN à l'usager *michelandre*.





Après la connexion avec **WinSCP**, l'usager se retrouvera dans son répertoire personnel. Il pourra alors se rendre dans l'**ibay** du service **FTP**.

/home/e-smith/files/ibays/ibay-ftp/html

Si l'usager n'a pas été autorisé, i.e. toto, à se connecter par Accès par client VPN, il ne pourra pas se connecter avec WinSCP.



3. Vérification distante (Internet)

Nous allons maintenant vérifier que le service FTP fonctionne depuis l'Internet.

Pour ce faire, on se logue sur un serveur distant.

```
-bash-3.2$ ifconfig eth1

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:2A:B6:34:B0

inet adr:142.217.50.242 Bcast:142.217.63.255 Masque:255.255.192.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:509477 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:643205 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:1000

RX bytes:267562703 (255.1 MiB) TX bytes:240019870 (228.9 MiB)

Interruption:201 Adresse de base:0x4000
```

-bash-3.2\$

Comme on le voit par l'adresse IP, nous sommes bien sur un adresse publique dans l'Internet.

Nous avons créé un fichier test-distant.txt et y avons entré quelques lignes de texte.

```
-bash-3.2$ ls -alsd test-distant.txt
4 -rw-r--r-- 1 michelandre michelandre 1035 nov 24 17:34 test-distant.txt
-bash-3.2$
```

On se logue sur notre FTP.

```
-bash-3.2$ ftp sme80docrf232.doc-rf-232.com
Connected to sme80docrf232.doc-rf-232.com (206.248.138.152).
220 206.248.138.152 FTP server ready
Name (sme80docrf232.doc-rf-232.com:root): michelandre
331 Password required for michelandre
Password:
230 User michelandre logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

On télécharge le fichier local vers le FTP.

```
ftp> put test-distant.txt
local: test-distant.txt remote: test-distant.txt
227 Entering Passive Mode (sme80docrf232.doc-rf-232.com,208,48).
150 Opening BINARY mode data connection for test-distant.txt
226 Transfer complete
1035 bytes sent in 7,3e-05 secs (7,6e+02 Kbytes/sec)
ftp>
```

On vérifie.

```
ftp> dir
227 Entering Passive Mode (192,168,1,3,203,72).
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rw-rw---- 1 root 5002 267 Nov 24 13:33 index.html
-rw-r--r-- 1 michelandre 5002 1035 Nov 24 22:34 test-distant.txt
-rw-rw---- 1 michelandre 5002 32382 Nov 24 16:29 test-ftp.jpg
226 Transfer complete
ftp>
```

4. Conclusion

Il est préférable de limiter l'utilisation du service **FTP** au réseau local seulement. Pour une utilisation depuis l'Internet, il serait plus sécuritaire de se limiter à **SSH** ou à **SCP**.



Crédits

 © 2012 RF-232.

 Auteur:
 Michel-André Robillard CLP

 Remerciement:
 Tous les contributeurs GNU/GPL.

 Intégré par:
 Michel-André Robillard CLP

 Contact:
 michelandre at micronator.org

 Répertoire de ce document:
 E:\000_DocPourRF232_general\RF-232_SME-8.0_Serveur-FTP\RF-232_SME

Historique des modifications:

8.0_Serveur-FTP_2012-12-13_14h06.odt

Version	Date	Commentaire	Auteur
0.0.1	2012-11-23	Début.	MA. Robillard
0.0.2	2012-12-13	Coquille dans l'entête de l'index.	MA. Robillard
0.0.3	2012-12-13	Modifications de ligne de commandes sur deux lignes car la fénération du PDF insère un CR/LF au bout de la première ligne.	MA. Robillard

Index

1	
12345	16

2

200 PORT command successful.	15
2012/05/27	6
226 Transfer complete	18
227 Entering Passive Mode	18

A

Accès à distance Utilisateur	9
Accès au service FTP	14
Accès authentifié	11
Accès FTP par mot de passe	12
Accès par client VPN	16
Accès public	11
adresse IP	17
Ajouter un groupe	10
Ajouter une i-bay	11
ASCII mode	15
astuce	5
audittools	9
Autoriser l'accès complet	.12.14
Avec WinSCP	
Avertissement	2

В

bash	12
binary mode	17
bytes sent	

С

captures d'écrans	5
CentOS - os	7
centos.mirror	7
CGI	11
chroot	5, 15
Chroot	13
clean all	7
clés publiques SSH	13
Clonezilla	5
Collaboration	10
Commentaire	19
Complete!	8
Conclusion	18
Configuration	10
-	

Configuration de l'accès au serv	vice
FTP	12
Console de commandes	14
Contrib testing	6
Contribs	6
Contributeur	23
Conventions	5
Création de l'ibay	11
Crédits	19

D

db yum_repositories	6
deletekeys	13
Dependencies	8
Dependency Resolution	8
Dépôt de SME-7	6, 9
depuis n'importe où	14
Description générale	5
dir	14, 18
domains	8

Е

étane	5
Excluding Packages	7

F

C	7
fastestmirror	/
fichier test-ftp.jpg	14
Finished Transaction Test	8
FireFox	16
FTP	5
FTP avec Firefox	16
FTP par mot de passe:	14
ftp>	15
-	

G

Goodbye	15
GPGCheck yes	6
Groupe de sécurité	10
groupe grp-ibay-ftp	11
Groupes	10
grp-ibay-ftp	10

Η

hosts8

Ι

I-bays	11
ibay	5
ifconfig eth1	17
Installation de smeserver-	
remoteaccess	7
Installing	8
Introduction	5

K

Kbytes/sec	18
Ko/sec	15

L

la "Licence"	23
LAN et Internet	12, 14
Loaded plugins	7
ls -alsd	17

М

Manipulation	5
Membres du groupe	10
mot de passe requis	11

Ν

	-
note	5
Note au lecteur	5
Notice de Licence	23

0

On se logue	14
Opening BINARY mode	18

Р

Panneau d'Accès à distance	13
Passive Mode	18
Permettre l'authentification	12
PHP	11
pointeur sme7contrib	9
Pour le service FTP	10, 11
Pour le service FTP Pré requis	
Pour le service FTP Pré requis procédure	10, 11 6 5
Pour le service FTP Pré requis procédure protect-packages	10, 11 6 5 7
Pour le service FTP Pré requis procédure protect-packages put test-distant.txt	10, 11 6 5 7 18

put test-ftp.jpg	15
PuTTY	15
pwd	15

Q

quit15	5
--------	---

R

reboot	8
recommandation	5
remoteuseraccess	7
Resolving Dependencies	8
root	12
rssh	12
rsync	12
Running rpm check debug	8
Running Transaction	8
Running transaction check	8

S

SCP	18
Sécurité	9
Server-Manager	9
sftp	12
shell	12
show	6
signal-event	7
signal-event post-upgrade	8
signal-event reboot	8
signal-event yum-modify	7
SME-8.0	5
sme7contribs	6

sme7contribs: disabled	9
sme7contribs/primary_db	7
smeos	7
smeserver	7
smeserver-remoteaccess	6
smeserver-remoteuseraccess	7
ssh	12
SSH15	5, 18
SSI	11
station de travail	14
succès de l'opération10, 11	1,13
Sudo	12

Т

the "License"	23
Total download size	8
toto	13
Transaction Summary	8
Transfer complete	15

U

updates/primary_db	7
Usager privilégié	.12
Usager standard	.13

V

Vérification	9, 14
Vérification distante	17
Vérification locale	14
version 7.x	6
Visible no	6
VPN	13

Y

yum clean all	7
yum_repositories	8
yum-modify	7

enablerepo=smecontribs7
-
enablerepo=sme7contribs7 -bash-3.2\$17
"
"/"
©
© 201219 © RF-2322
/
\6

Licence PDL

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la "Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence, en anglais, est disponible à l'adresse suivante: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

La documentation d'origine s'intitule: **RF-232_SME-8.0_Serveur-FTP**. L'auteur initial de la documentation d'origine est **Michel-André Robillard CLP** copyright © **2012**. Tous droits réservés. (Coordonnées de l'auteur initial: michelandre at micronator dot org).

Contributeur(s):

Certaines parties ont été créées par _____ et sont protégées par le droit d'auteur ©_____[Insérer l'année (les années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s):_____[Insérer un lien hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine pour vos propres modifications.

Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy in English of the License is available at: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,

The Original Documentation is: **RF-232_SME-8.0_Serveur-FTP**. The Initial Writer of the Original Documentation is **Michel-André Robillard CLP** Copyright © **2012**. All Rights Reserved. (Initial Writer contact(s): michelandre at micronator dot org).

Contributor(s):

Portions created by _____ are Copyright © _____ [Insert year(s)]. All Rights Reserved. (Contributor contact(s): _____ [Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.